

U8+

中型企业互联网经营管理平台

用友 U8 远程安装说明



目录

一、 安装环境.....	3
1.1 U8 远程安装方式.....	3
1.2 U8 远程安装环境.....	3
二、 安装使用说明	4
2.1 U8 服务器端集成安装 U8 远程.....	4
2.2 U8 客户端端集成安装 U8 远程.....	6
2.3 独立安装说明	7
2.4 远程服务端快速配置说明	10
2.5 远程客户端安装和使用说明	13
2.6 UU 程序文件存储路径的更改办法	16
三、 服务器端和客户端配置	17
3.1 U8 远程服务器端配置.....	17
3.2 U8 远程客户端配置.....	23
四、 许可说明	26
五、 注意事项	26

一、安装环境

1.1 U8 远程安装方式

1. 集成安装方式：安装 U8 程序，安装时选择【全产品集中应用模式（U8 远程）】或【客户端集中应用模式（U8 远程）】。
2. 独立安装方式：先安装 U813.0 程序，再安装“U8 远程独立安装程序”。

1.2 U8 远程安装环境

1. 集成安装“U8 远程程序”安装环境

◇ 操作系统：Windows Server 2008、2012、2016。

◇ 注意事项：

- 操作系统应按照 U8 环境要求安装相应补丁。
- 如果在 win2016 中采用“全产品集中应用模式（U8 远程）”或者“客户端集中应用模式（U8 远程）”安装 U8，请在安装 U8 前先为 win2016 打上 kb4019472 补丁。

2. 独立安装“U8 远程程序”安装环境

◇ 操作系统系统：Windows Server 2008、2012、2016。

◇ 需先安装 U813.0，且未安装科迈或金万维独立销售的远程接入产品。

3. 金万维客户端安装环境

◇ 支持在 Windows Server 2008、2012、2016 以及 windows7、windows8、windows10 环境上安装。


◇ 支持 IE8、IE10、IE11、Firefox 浏览器。

二、安装使用说明


2.1 U8 服务器端集成安装 U8 远程

1. 以 Windows 系统管理员（域下用域管理员）账户登入操作系统。
2. 运行 U8+V13.0 的安装程序。
3. 按照安装提示进行【下一步】操作，当出现“选择应用模式”界面时，选择“全产品集中应用模式（U8 远程）”，并设置“远程接入最佳部署个数”，点击【下一步】。


说明：“全产品集中应用模式（U8 远程）”支持远程接入到 U8 服务器。



4. 点击【检测】，进行环境检测并给出检测报告。如检测不通过无法安装。如检测通过，点【确定】。



5. 设置 U8 远程服务端口，其中 Web 端口默认为 81、远程端口默认为 5366，可重新指定。




6. 安装完毕后，U8 服务端程序和 U8 远程程序都同时安装完成。在任意一台与 U8 服

务器网络互通的计算机上通过浏览器都可访问并登录到 U8 服务端的企业应用平台。
如无法远程接入，请关闭服务器端防火墙并在计算机服务中启用远程服务。


2.2 U8 客户端集成安装 U8 远程

1. 以 Windows 系统管理员（域下用域管理员）账户登入操作系统。
2. 运行 U8+V13.0 的安装程序。
3. 按照安装提示进行【下一步】操作，当出现“选择应用模式”界面时，选择“客户端集中应用模式（U8 远程）”，并设置“远程接入最佳部署个数”，点击【下一步】

备注：“客户端集中应用模式（U8 远程）”支持远程接入到 U8 客户端。



4. 点击【检测】，进行环境检测并给出检测报告。如检测不通过无法安装。如检测通过，点【确定】。
5. 设置 U8 远程服务端口，其中 Web 端口默认为 81、远程端口默认为 5366，可重新指定。




6. 安装完毕后, U8 客户端程序和 U8 远程程序都同时安装完成。可在任意一台与 U8 客户端的网络互通的计算机上通过浏览器都可远程访问并登录到 U8 客户端的企业应用平台。如无法远程接入, 请关闭 U8 客户端的防火墙并在计算机服务中启用远程服务。

2.3 独立安装说明

1. 以 Windows 系统管理员 (域下用域管理员) 账户登入系统。
2. 安装 U813.0 (允许选择【经典应用模式】、【全产品集中应用模式 (U8 远程)】、【客户端集中应用模式 (U8 远程)】任意模式安装)。
3. 运行安装光盘里 “U8+V13.0 远程” 目录中的 U8 远程独立安装程序: yonyouU8_Server_Setup_13.0.exe”。
4. U8 远程独立安装程序自动进行环境检测, 如检测不通过, 不允许安装。如检测通过, 可继续向下安装。

✧ 如检测到当前环境未安装 U813.0, 不允许运行安装程序。


- ✧ 如检测到当前环境已安装 U813.0，但操作系统还安装科迈或金万维独立销售的远程接入产品，不允许运行安装程序
- ✧ 如果检测到当前环境安装了 U813.0 版本，且未安装科迈、金万维独立销售的远程接入产品，但操作系统不是 Windows Server 2008、2012、2016，系统提示无法正确安装并建议退出安装。
- ✧ 如果当前环境安装了 U813.0 版本，且未安装科迈、金万维独立销售的远程接入产品，操作系统也符合要求，但检测到已安装旧版本的 U8 远程，则提示是否覆盖，按提示操作即可。




5. 环境检测通过，弹出选择安装语言对话框，选择安装语言。




6. 在弹出的“设置 Web 服务端口”窗口中设置 WEB 端口，默认为 81，可重新指定。设置完毕点【确定】按钮。



7. 在弹出的“设置远程端口”窗口中设置远程端口，默认为 5366，可重新指定。设置完毕点【确定】按钮。



8. 安装完成后，需重启系统。




2.4 远程服务端快速配置说明

1. 双击桌面的“U8 远程服务器”图标或打开“开始-程序-用友 U8+VXX.X-U8 远程-U8 远程服务器”菜单。打开“U8 远程配置程序-登录”界面，如下图。其中 U8 服务器为 U8 的服务器地址、用户名和密码同“U8 系统管理的用户名(默认为 admin)和密码(默认为空)”。



2. 登录进入“U8 远程配置程序”后，配置 U8 远程服务端口。配置界面如下图所示。远程端口默认为 5366、Web 服务端口默认为 81，如端口被占用，请更改端口。如端口未被占用，保留默认值即可。




3. 在左树的配置栏菜单中点击展开“组管理-U8Remote”菜单，然后点击“企业应用平台”右键菜单的“编辑”菜单项，打开“程序”配置窗口。在“程序”配置窗口的“程序设置”中开启“映射磁盘”、“映射打印机”，这样在通过浏览器远程访问U8的“企业应用平台”时，可将把文件打印或输出到本地。具体如下：

- 1) 右键点击“企业应用平台”打开的右键菜单，点击“编辑”。





- 2) 在“程序设置”中将“映射磁盘”、“映射打印机”都选为“是”，然后“确定”。
如果不希望客户端访问到U8远程服务器的磁盘，请设置“浏览服务器磁盘”

为“否”。



3) 开启“映射磁盘”后,U8 远程服务器的“我的电脑-网络”里面就会出现\\tsclient 字样的盘符，这些盘符为客户端本地盘符。当在客户端的浏览器远程登录 U8 进行文件导出时，选择将文件导出到\\tsclient 盘符，就可将文件导出到本地。





4) 开启“映射打印机”后，还需在 U8 远程客户端配置打印机设置。具体详见“U8 远程客户端配置”章节。


4. 按上述完成配置后，如无特殊应用，其它参数按默认配置即可。配置完成后，保存后退出。

2.5 远程客户端安装和使用说明

- 1. 打开终端 PC 机的浏览器。建议使用 IE8、IE10、IE11 浏览器。
- 2. 在浏览器的地址栏中输入“U8 远程服务器的 IP 地址: U8 远程服务器 web 端口号”，按回车键。




3. 在打开的“U8 远程登录界面”中点击【客户端下载】下载并安装客户端。注意，必须安装客户端后，方能通过浏览器远程接入 U8。
4. 客户端安装完毕后，点击“开始-程序-U8 远程标准版客户端-U8 远程客户端”打开“U8 远程客户端配置”界面，在该界面可根据实际应用配置客户端参数。如无特殊应用，使用默认配置即可。



5. 重新打开浏览器，输入“U8 远程服务器的 IP 地址: U8 远程服务器 web 端口号”，回车。
6. 在打开的“U8 远程登录界面”中的用户名、密码、账套、日期输入框中输入 U8 的用户名、密码、账套、日期，点【登录】。



7. 登录成功后，出现如下图的界面。双击“企业应用平台”图标，远程接入 U8 的企业应用平台。



8. 注意：安装 U8 客户端的终端 PC 机的网络必须要与远程接入服务器网络互联。


2.6 UU 程序文件存储路径的更改办法

通过 U8 远程打开 U8ERP，然后调用 UU 程序。如果出现发送文件的情况下，接收到的文件默认路径是放到服务器端的。出于安全考虑，需要做如下设置，设置后的效果是：接收的文件是放到本地的电脑磁盘中

1. 选择：更改目录



2. 选择：导出文件到客户端



通过这样设置之后，在通过 UU 程序传输文件，文件就会默认的传到客户端的桌面上。


三、服务器端和客户端配置

3.1 U8 远程服务器端配置

U8 远程服务器端管理，主要包含用户管理、组管理、Web 服务管理、安全配置、在线监控、集群配置，主要用于管理员对用户、资源、端口、用户在线情况的监控等功能的展现。


1. 用户管理

用户管理主要用于对用户的编辑、查看。本功能无需手动创建用户，程序自动将 U8 的操作员用户自动导入到“用户管理”中，即：只要通过 U8 远程 web 访问之后，在 U8 远程的用户管理中就会有该操作员用户的信息。




2. 组管理


组管理主要用于对应用、用户的分组管理；默认情况下会有 U8Remote 组，发布的应用程序是：U8 企业应用平台；默认情况下，不需要管理员对组做任何改动。



- 如需对应用程序的参数、程序设置等进行配置，可右键点击应用程序，打开“程序”配置窗口，然后根据需要对应用程序进行配置，如下图。




- 基本参数：可在基本参数界面设置应用程序读取路径、程序显示名称等。



■ 程序设置：

✧ 开启云盘：开启云盘后，可以借助云盘将文件导出到客户端，也可将文件上传到服务器。

- 当您需要把应用程序输出的文件，导出到您本机电脑的时候，就可以在导出的时候选择“导出文件到客户端”选项，默认就导出到客户端的桌面了；



- 当您需要把客户端的文件传给服务器共享，在客户端，把需要访问文件，直接拖动到客户端打开的软件界面任意位置，就可以实现文件上传；上传之后，在“私人文件夹”中可找到上传的文件。
- 如开启云盘后，无法看到“导出文件到客户端”和“私人文件夹”盘符，建议使用映射磁盘功能。

✧ 映射磁盘：选择是，开启“映射磁盘”。开启“映射磁盘”后，远程服务器就会映射客户端磁盘，在远程服务器的“我的电脑-网络”里面就会出现\\tsclient字样的盘符，这些盘符为客户端本地盘符，可实现将远程服务器的文件导出到


客户端本地。

- ✧ 映射打印机：选择是，开启“映射打印机”。开启“映射打印机”后，打印时支持使用本地打印机进行打印。注意：服务端开启后“映射打印机”，还需到 U8 客户端配置中配置“打印机设置”方可使用本地打印机进行打印，具体参考“U8 远程客户端配置”章节。
- ✧ 浏览服务器磁盘：如选择是，客户端就可浏览 U8 远程服务端计算机的磁盘。出于安全考虑，建议关闭浏览服务器磁盘。
- ✧ USB 映射：实现映射客户端的 USB 口。
- ✧ 映射端口：实现映射客户端的端口。

3. Web 服务管理

Web 服务管理主要用户可对 U8 远程的 web 端口和远程端口的修改，以及对 web 端口的重启、停止状态的控制。



注意：修改远程端口需要重启服务器，修改 web 端口需要重启 web 服务。



4. 安全配置


安全配置主要是对 U8 用户登录 U8 远程的登录痕迹的记录。通过安全配置，能够实现用户对登录设备的绑定，保障 U8 远程入口端的安全。

默认情况下，不需要管理员对安全配置做配置，只要在需要对 U8 用户对登录设备做绑定的时候才会用到此功能。



5. 在线监控

在线监控功能主要查看在线状态的 U8 用户登录情况，并能够对在线的 U8 远程用户进行注销或者对使用的应用程序进行注销操作。



6. 集群配置

集群配置功能主要应用于在多并发情况下的U8服务器负载均衡，常用负载策略有轮询、会话数、CPU 占用率、内存占用率、用户绑定等。

一般并发的U8远程用户超过100并发以上，就要考虑建立集群。

3.2 U8 远程客户端配置

U8 远程客户端一共包括打印机设置、网络设置、USB 映射、其他四个功能项。远程连接U8时经常使用到的有“打印机设置、其他”里面的功能。“网络设置”和“USB 映射”很少会用到。



1. 打印机设置

用户在通过 U8 远程进行 U8 数据打印的时候，可以通过打印机设置里面“默认本地打印机”进行配置本地的打印，这样默认情况，以后的打印内容就会从配置的打印机中打出。

物理打印：是需要在服务器端安装客户端的打印机驱动。比如客户端有惠普，爱普生，西门子等多种打印机，那么选择物理打印选项后，还需要把上述打印机驱动安装到服务器上。

虚拟打印：无需在服务器端安装客户端的打印机驱动，就可以使用客户端的打印机进行打印。

打印质量：含低、中、高三个选项。如对打印质量要求比较高时，需选择“高”选项。特别是打印内部包含 logo 图片或者背景色的情况下，建议将打印质量设置为“高”选项，否则打印出来的效果会比较模糊。

显示打印机设置对话框：在使用客户端远程接入 U8 后，如要使用本地打印机打印，需在“U8 远程客户端配置-打印机设置”中勾选“显示打印机设置对话框”。然后在 U8 系统里进行打印操作时，选择 GNPrinter 打印机，确定后会出现打印预览的窗口，在这个窗口选择

客户端本地的打印机。



2. 其他

其他功能模块里面包含了输入法的使用、快速登录的配置、登录窗体的配置、音频映射、文件导出路径配置等。这些功能默认情况下程序都是自动配置好的，用户无需改动；日常涉及到用户使用的就是“文件导出目录的选择”。

文件导出目录的选择，是“云盘”导出时文件夹默认的存储路径，默认情况下是保存到客户端电脑的桌面，如果需要修改默认路径，可以通过此按钮进行修改。



四、许可说明

U8 远程授权许可说明如下：

1. 已购买 U8 远程授权许可的，按购买的许可点数进行控制。
2. 无购买 U8 远程授权许可，试用时间为 15 天，并发用户为 10 个。

五、注意事项

- 由于 U8 远程的 web 登录界面，本版暂不支持操作员修改密码功能。因此在终端大量应用 U8 远程访问 U8 系统的环境中，不建议对 U8 系统设置“密码使用天数控制”安全策略。



中型企业互联网经营管理平台



用友U8+官方微信

地址：北京市海淀区北清路68号用友产业园
邮编：100094 总机：+86 10 62436688
网址：www.yonyou.com
客户专线：4006 600 588